

Hinweise zur Deinstallation der ZE03 Software vor einer Neuinstallation

Bei Problemen mit der Zeiterfassungssoftware ZE03 kann es erforderlich sein, die Software und den SQL Server zu deinstallieren. Zur Neuinstallation ist dann das Programm „Setup“ von der CD erneut zu starten. Für eine komplette Deinstallation sind folgende Schritte durchzuführen:

1) Entfernen der Software ZE03

Benutzen Sie die Windows Systemsteuerung zum Entfernen der Software ZE03.

Gehen Sie dazu auf „Start-Einstellungen-Systemsteuerung“ und wählen Sie den Ordner „Software“. Klicken Sie auf „ZE03 Software“ und dort auf „Entfernen“. Windows führt anschließend die Deinstallation durch.

2) Löschen von Ordnern und Dateien

Für eine komplette Deinstallation sind weitere Ordner und Dateien von der Festplatte zu löschen.

Um gegebenenfalls bestehende Daten Ihrer Zeiterfassung zu sichern, sollten Sie die Dateien im Ordner „Codatex/ZE03/Database“ in einen separaten Ordner kopieren, damit diese nach der Neuinstallation wiederverwendet werden können.

Danach löschen Sie den Ordner „Codatex“ samt Unterverzeichnisse von der Festplatte. Dieser Ordner wird bei der Installation (wenn Sie keinen anderen Ort angegeben haben) auf der Festplatte unter „C:\Programme“ angelegt.

Weiterhin müssen Sie den Ordner „MSSQL\$ZE2003DATABASE“ samt Unterverzeichnisse löschen, der sich im Verzeichnis „C:\Programme\Microsoft SQL Server“ befindet.

3) Löschen von Einträgen in die Registrierung

Vor einer Neuinstallation der Zeiterfassungssoftware ZE03 sind folgende Einträge aus der Registrierung zu entfernen.

Gehen Sie dazu in die Registrierung, in dem Sie unter „Start-Ausführen“ den Eintrag „regedit“ eingeben und auf OK klicken.

Gehen Sie in der Registrierung zum Verzeichnis „HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TimerCon“ und Entfernen Sie diesen Schlüssel durch Drücken der Taste „Entfernen“ oder mit der rechten Maustaste und „Löschen“.

Ebenso entfernen Sie den Schlüssel „HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\ZE2003DATABASE“.

4) Neustart und Neuinstallation


Führen Sie vor einer Neuinstallation einen Neustart Ihres Computer's durch.

Legen Sie danach die ZE03 Software CD in das CD-Laufwerk Ihres Computers und starten Sie die Neuinstallation der Software mit dem Programm „Setup“.

Nach erfolgreicher Neuinstallation der Software ZE03 können Sie die vorher gesicherten Daten wieder in das Verzeichnis „C:\Programme\Codatex\ZE03\Database“ kopieren.

Dazu müssen Sie den SQL-Server anhalten. Starten Sie dazu das Programm „sqlmangr.exe“ im Verzeichnis „C:\Programme\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn“.

Sie erhalten folgendes Fenster:



Klicken Sie auf das Icon „Beenden“, um den SQL Server anzuhalten. Danach können Sie die vorher gesicherten Dateien in das Verzeichnis C:\Programme\Codatex\ZE03\Database“ kopieren.

Bevor Sie die Zeiterfassung starten müssen Sie den SQL Server wieder starten, indem Sie in dem SQL Server-Dienst-Manager auf „Starten/Weiter“ klicken.

Nach Starten des SQL Servers können Sie dieses Fenster schließen und die Software ZE03 starten.